


- **Microsoft Outlook XP / 2003 - Windows**

1. Clique em "Ferramentas", depois em "Contas de email".



2. Aparecerá a tela "Contas de email". Em "Email" clique em "Adicionar uma nova conta de email" e depois no botão "Avançar".



3. Selecione o item **POP3** ou **IMAP** e clique no botão "Avançar".




4. Em "**Informações do usuário**", no campo "**Nome**" digite o seu nome e em "**Endereço de e-mail**", seu e-mail completo.

Em "**Informações do servidor**", no campo "**POP3**", digite **pop.seudomínio.com.br**. Em "**SMTP**", digite **smtp.seudomínio.com.br**.

Em "**Informações de logon**", no campo "**Nome de usuário**", digite seu e-mail completo e no campo abaixo sua senha.

Após isso clique no botão "**Mais configurações**".

Contas de email ? x

Configurações de email na Internet (POP3) 

Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione.

Informações do usuário	Informações do servidor
Nome: <input type="text" value="Seu Nome"/>	Servidor de email de entrada (POP3): <input type="text" value="pop.seudominio.com.br"/>
Endereço de email: <input type="text" value="e-mail@seudominio.com.br"/>	Servidor de email de saída (SMTP): <input type="text" value="smtp.seudominio.com.br"/>

Informações de logon	Testar configurações
Nome de usuário: <input type="text" value="e-mail@seudominio.com.br"/>	Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo. (Conexão de rede necessária)
Senha: <input type="password" value="*****"/>	<input type="button" value="Testar configurações da conta..."/>
<input checked="" type="checkbox"/> Lembrar senha	
<input type="checkbox"/> Fazer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA)	<input type="button" value="Mais configurações ..."/>

5. Em "Servidor de saída" habilite a opção "Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação" e "Usar mesmas config. do servidor de email de entrada".

Configurações de email na Internet ? x

Geral **Servidor de saída** Conexão Avançado

Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação:

Usar mesmas config. do servidor de email de entrada

Fazer logon usando

Nome de usuário:

Senha:

Lembrar senha

Fazer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA)

Fazer logon no servidor de email de entrada antes de enviar email